DW-Scan III Service

Version 2.0

CSV 連携 KIT 取扱説明書

始めに

このたびは、DW-Scan III Service CSV 連携 KIT をご使用 購入いただき、誠にありがとうございます。

- この「取扱説明書」は、DW-Scan III Service CSV 連携 KIT の操作方法について記載 してあります。
- DW-Scan III Service の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
- ●お読みになった後は、大切に保管してください。
- 機械をご使用中、不明な点がありましたら、この「取扱説明書」をご利用ください。

本書の内容は、「DW-Scan III Service Version 2.0 または 2.1」の取り扱いと操作について、ご理解いただいていることを前提に記述されています。

DW-Scan III Service Version 2.0 または 2.1 の取り扱いと操作で不明な点は、次の説明書を参照してください。

- 「DW-Scan III Service version 2.0 取扱説明書」
- 「DW-Scan III Service version 2.1 取扱説明書」

本書の内容は、DocuScan C1500 / DocuWide 6055 の取り扱いと操作について、ご理解いただいていることを前提に記述されています。

DocuScan C1500 / DocuWide 6055 の取り扱いと操作で不明な点は、次の説明書を参照してください。

- 「DocuScan C1500 取扱説明書」
- 「DocuWide 6055 取扱説明書」

本書の記載事項は、事前通知無しに変更される場合も有りますので、予め ご了承ください。

ご注意

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告無しに変更することがあります。
- ③ 本書の内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- ④ お客様が機器を運用された結果につきましては、責任を負いかねることがございますのでご了承ください。

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 は Microsoft® 社の登録商標です。

目次

第1章 概要	1
1.1 CSV 連携 KIT とは	
1.1.1 主な機能	
1.2 接続構成	
1.2.1 必要な機器	
第2章インストール	
第 2 早 1 ノストール	3
2.1 インストールの方法	6
2.1.1 インストール	
2.1.2 コントロールパネルからアンインストールする	
2.1.3 インストール CD からアンインストールする	10
第 3 章 操作方法	13
3.1 CSV 連携設定ウィザード	14
3.1.1 スキャン指示情報ファイルの指定	
3.1.2 スキャン進捗情報ファイルの生成	
3.1.3 スキャン結果情報ファイルの生成	
3.1.4 テンプレートの保存	
3.2 CSV 連携の開始	22
3.2.1 CSV 連携開始手順	
3.3 CSV 連携チェックイン	24
3.3.1 手順	24
3.4 CSV 連携マルチページの読み取り	
3.4.1 手順	28
3.5 CSV 連携チェックアウト	
3.5.1 手順	
3.6 CSV 連携再度チェックイン	
3.6.1 手順	
3.7 CSV 連携環境設定	35
3.7.1 CSV 連携環境設定の説明	35

第4章 エラーメッセージ	37
4.1 エラーメッセージ一覧	
4.1.1 CSV 連携設定ウィザード	38
第5章注意/制限事項	41
5.1 注意 / 制限事項	42
5.1.1 スキャン指示情報ファイルの列数	42
5.1.2 スキャン結果情報ファイルの拡張子	42
5.1.3 データ転送中のシングルページ、マルチページ切り替え	42
5.1.4 MS-DOS デバイス名	42
5.1.5 「DW-Scan III Service」のバージョンについて	42
5.1.6 アップデートインストールする場合の注意事項	43

第1章概要

1.1 CSV 連携 KIT とは

1.1 CSV 連携 KIT とは

CSV 連携 KIT とは、DW-Scan III Service に以下のような機能を追加します。

1.1.1 主な機能

■ 連携処理

CSV 形式で記述された読み取り指示(スキャン指示情報ファイル)を DW-Scan III Service に登録します。

登録された読み取り指示を元に、読み取り作業(スキャン進捗情報ファイル)を生成します。

読み取り作業を元に、原稿をスキャンすることによって読み取ったイメージデータと読み取り結果(スキャン結果情報ファイル)を保存します。

■ ウィザード形式による簡単な読み取り作業の設定

スキャン進捗情報ファイルを生成する際には、ウィザードを使用し、以下の指定が行えます。

- ・保存するファイル名
- ・スキャン作業に表示させる任意の列データ
- ・スキャン結果情報ファイルに残す任意の列データ

さらに登録情報をテンプレートに保存し、それを呼び出す事で、迅速な 登録ができます。

■ スキャン進捗情報ファイルに基づいた読み取り作業

スキャン進捗情報ファイルを開き、未実施の読み取り作業(ジョブ)を 進めていくことで、作業の状態を把握しながら、スキャンを行うことが できます。

- ・読み取り未実施ジョブの自動抽出
- 読み取り完了後の確認作業
- 作業結果の一括処理

1.2 接続構成

DW-Scan III Service CSV 連携を行うために必要な構成を以下に記述します。

1.2.1 必要な機器

■ スキャナ DocuScan C1500 / DocuWide 6055 DOS/V 機(NEC の NX シリーズ除く)

Core2Duo 以上 推奨

※1 page 4 を参照して下さい。

■ メモリ 2GB 以上

※ 2 page 4 を参照して下さい。

■ USB USB2.0 インターフェース

※ 3 page 4 を参照して下さい。

■ ハードディスク 500MB 以上の空きがあること

DW-Scan III Service のインストールのみならば、およ

そ 60MB 程度です。

■ ディスプレイ VGA 以上(1024x768 以上の解像度)


■ DW-Scan III Service アプリケーションプログラム

・DW-Scan III Service Ver.2.0 または Ver.2.1

・DW-Scan III Service CSV 連携 KIT Ver.2.0

■ DocuWorks アプリケーションプログラム (バージョン 6.0 以上)

(※ XDW 形式のファイルを扱う場合のみ必要)



- ※ 1 Microsoft 社の推奨システム要件を満たすシステムで運用して下さい。 Microsoft 社 Hardware CompatibilityList (HCL) に 登録されている PC 以外での動作は保証出来ません。
- ※ 2 A0 サイズ、フルカラーおよび赤黒 XDW を扱う際は 64bit OS、4GB 以上のメモリ搭載を推奨します。
- ※ 3 USB2.0 規格に対応した長さ 5m 以下のケーブルを使用してください。 リピーターケーブルは使用しないでください。
- ※ 4 対応 OS の詳細は以下の様になります。(言語は日本語のみ) 記載されたエディション以外には対応していません。

クライアント OS:

OS	対応	
Windows 7	Ultimate (x86,x64)	
(SP1)	Professional (x86,x64)	
	Enterprise (x86,x64)	
Windows 8.1	Pro(x86/x64)	
Windows 10	Pro(x86/x64)	
	Enterprise (x86,x64)	

サーバ OS:

OS	対応
Windows Server 2008	Standard Edition(x86)
(SP2)	
Windows Server 2008 R2	Standard Edition
(SP1)	※ 32bit 版はありません。
Windows Server 2012 R2	Standard Edition
	※ 32bit 版はありません。
Windows Server 2016	Standard Edition
	※ 32bit 版はありません。
Windows Server 2019	Standard Edition
	※ 32bit 版はありません。


第2章インストール

2.1 インストールの方法

2.1 インストールの方法

- ※ インストール作業は、システム管理者 (Administrator) の権限を持つユーザー でログインして行ってください。
- ※ DW-Scan III Service Ver.2.0 または Ver.2.1 を先にインストールしてください。


2.1.1 インストール




- (1) インストールするパーソナルコン ピュータに、システム管理者の権 限でログインします。
- (2) インストール CD を CD ドライブに 挿入し、"CD-ROM"を開いてディス クの内容を表示させます。



(3) DW-Scan3_2_0_00_CSV_Setup を ダブルクリックしてインストール プログラムを起動します。



(4) Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 の場合、ユーザーア カウント制御の確認ダイアログが 表示されます。



・Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 の場合、「はい (Y)」を選択してください。



(5) セットアップが始まります。 「次へ (N)」ボタンをクリックします。



(6) 保証規定が表示されます。規定に同意されるなら、「同意する (A)」ボタンをクリックします。

DW-Scan III Service のプログラムが 入っているフォルダにインストール が行なわれます。



(7)「完了」ボタンをクリックするとインストール作業は完了します。

以上でインストールは終了しました。

DW-Scan III Service を起動すると、CSV 連携機能が利用できるようになります。

2.1.2 コントロールパネルからアンインストールする



(1) コントロールパネルを開いて「プロ グラムのアンインストール」をダ ブルクリックします。



(2) "DW-Scan III Service for CSV 2.0" を選択してアンインストールをク リックします。



- (3) 「続行 (C)」を選択してください。
- ※この表示は Windows Vista のみ表示 されます。



(4) DW-Scan III Service 2.0 CSV 連携 KIT が起動していないことを確認 し、「次へ」ボタンをクリックし ます。



(5) アンインストール確認のダイアログが表示されます。「アンインストール」ボタンをクリックするとアンインストールが開始されます。 「キャンセル」ボタンで取り消します。



(6) アンインストール終了のダイアログ が表示されたら、「完了」ボタンを クリックして終了します。

以上でアンインストールは終了しました。


Note: CSV 連携 KIT をアンインストールしても、DW-Scan III Service の基本機能は利用することが出来ます。

Note: CSV 連携 KIT をアンインストールしても、スキャン進捗情報ファイル、 ラベル、テンプレートは削除されません。 削除したい場合は、下記フォルダを削除してください。

C:\ProgramData\YouthEngineering\DW-Scan III Service2.0\job

"Application Data" または "ProgramData" は隠しフォルダになっています。見つからない場合はフォルダオプションから " すべてのファイルとフォルダを表示する " が有効になっていることを確認して下さい。


2.1.3 インストール CD からアンインストールする




- (1) インストールするパーソナルコン ピュータに、システム管理者の権限 でログインします。
- (2) インストール CD を CD ドライブに 挿入し、"CD-ROM"を開いてディス クの内容を表示させます。



(3) DW-Scan3_2_0_00_CSV_Setup を ダブルクリックしてインストールプ ログラムを起動します。



(4) Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 の場合、ユーザーアカ ウント制御の確認ダイアログが表示 されます。




・Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 の場合、「はい (Y)」を選択してください。



(5) 「削除」ボタンをクリックします。



(6) DW-Scan III Service 2.0 CSV 連携 KIT が起動していないことを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。



(7) アンインストール確認のダイアログ が表示されます。「アンインストー ル」ボタンをクリックするとアンイ ンストールが開始されます。 「キャンセル」ボタンで取り消しま す。



(8) アンインストール完了のダイアログ が表示されたら「完了」ボタンをク リックして終了します。

以上でアンインストールは終了しました。

Note: CSV 連携 KIT をアンインストールしても、DW-Scan III Service の基本機能は利用することが出来ます。

Note: CSV 連携 KIT をアンインストールしても、スキャン進捗情報ファイル、ラベル、テンプレートは削除されません。 削除したい場合は、下記フォルダを削除してください。

C:\ProgramData\YouthEngineering\DW-Scan III Service2.0\job

"Application Data" または "ProgramData" は隠しフォルダになっています。見つからない場合はフォルダオプションから " すべてのファイルとフォルダを表示する " が有効になっていることを確認して下さい。

第3章操作方法

- 3.1 CSV 連携ウィザード
- 3.2 CSV 連携の開始
- 3.3 CSV 連携チェックイン
- 3.4 CSV 連携チェックアウト
- 3.5 CSV 連携再度チェックイン
- 3.6 CSV 連携マルチページの読み取り
- 3.7 CSV 連携環境設定

3.1 CSV 連携設定ウィザード

DW-Scan III Service CSV 連携の設定ウィザードについて記述します。

3.1.1 スキャン指示情報ファイルの指定



(1) ツールメニューから「CSV 連携設定ウィ ザード」を選択します。

Note: ツールバーの「CSV 連携設定ウィザード」ボタンをクリックしても、同様の操作が行えます。




- (2) 設定ウィザード画面が表示されます。
- (3) をクリックして、スキャン指示情報ファイル (CSV形式) を選択します。



 Note:「テンプレートを使用して登録」 を指定すると、次項より指定する内容 が、自動的に指定されます。テンプ レートは、CSV連携設定ウィザード終 了時に保存されます。詳しくは、3.1.3 を参照してください。

テンプレートが存在しない時は、選択 することが出来ません。

「以後の処理を自動処理する」に チェックした場合は、CSV連携設定 ウィザードの最終項目まで、自動処理 を行います。




(4) 読み取り設定がある場合は、「読み取り 設定を指定する」にチェックを行い、

Note: 標準設定を使用する場合は、読み取り設定を指定する必要はありません。




(5)「次へ」ボタンをクリックします。


3.1.2 スキャン進捗情報ファイルの生成



(6) スキャン指示情報ファイルのデータが表示されます。







(7) 保存ファイル名の付け方を指定します。ファイル名は選択した列のデータをハイフン(-)で繋いだものになります。

ファイル名として使用したい列のヘッダにチェックします。

列の順番を変えるには、列のヘッダを マウスでドラッグして入れ替えます。 指示に基づいて、保存ファイル名をプ レビューに表示します。プレビューで 確認しながら以下の設定を行います。


• 列名の変更

列名を変更したい場合は列のヘッダの チェックボックス以外の部分をクリッ クすると列名の変更(最大32文字)が 行えます。

- 全ての列を選択全ての列がチェックされます。
- 全ての列を解除全てのチェックが解除されます。
- ・列の並びをリセット列の順番をファイルの並び順にリセットします。
- ・1 行目をスキップチェックすると、スキャン指示情報ファイルの 1 行目がスキップされ、使用されません。


Note: 列を接続する、ハイフン (-) は環境設定の「保存ファイル名生成 結合文字」で変更できます。 3.7.1 を参照して下さい。

(8)「列から指定しないで自動生成する」 をチェックすると、image から始まる ファイル名が自動的に生成されます。



スキン進門機のアイルの計分配配します。
・・スキン連門機のアイルの計分配配します。
・・スキン連門機のアイルの計分配配します。
・・スキン連門機のアイルの間が多利を選択して位され、
・・別の小の党をリかして野名を記します。
・・別の小の党をリかして野名を記します。
・・別の小の党をリかして野名を指定することができます。

「アイの列を記録を Lexidata Code2 deta2 info2 filename3 testidata3 code3 deta3 info3 filename4 testidata4 code4 deta4 info4 filename4 testidata6 code6 deta5 info5 filename5 testidata6 code6 deta5 info6 filename8 testidata6 code6 deta5 info6 filename9 testidata6 code6 deta5 info6 filename9 testidata6 code6 deta5 info6 filename9 testidata6 code6 deta5 info6 filename1 testidata6 code6 deta6 info6 filename1 testidata6 code6 deta6 info6 filename1 testidata7 code1 deta10 info9 filename1 testidata8 code6 deta10 info9 filename1 testidata1 code1 deta11 info11



(9)「次へ」ボタンをクリックします。

Note: クリック後、以下のチェックを自動 的に行います。

- ・ファイル名に使用できない文字 (\/:,;*?"<>|¥~)が含まれないか。
- ・ファイル名の文字列長が環境設定で 設定した文字数以下か。
- ・ファイル名が他の行と重複しないか。

妥当性に問題なければ、次の画面に移 行します。

Note: 環境設定の詳細は「3.7.1 CSV 連携 環境設定の説明」を参照してください。

- (10) スキャン指示情報ファイルのデータが もう一度表示されます。
- (11) スキャン進捗情報ファイルに付加する 任意の列を指定します。


指示に基づいて、スキャン進捗情報 ファイルに付加する内容をプレビュー に表示します。

(7) の保存ファイル名の指定と同様に、 列の順番の変更、列名の変更、全ての 列を選択、全ての列を解除、列の並び をリセットができます。

Note: この列の指定は、ファイル名には使用しないが、読み取りの際に識別を行うなどの目的に使用できます。ファイル名以外必要ない場合は、選択


ファイル名以外必要ない場合は、選択 を行わなくても、次へ進むことが出来 ます。

(12) 「次へ」ボタンをクリックします。



- (13) ここまでに指定した内容が表示されます。もし希望通りでなければ、「戻る」 ボタンをクリックして、指定をやり直 すことができます。
- (14) 指定に問題がなければ「次へ」ボタンをクリックします。

3.1.3 スキャン結果情報ファイルの生成



- (15) スキャン結果情報ファイルの指定を行います。
- Note: スキャン結果情報ファイルは、読み取りを行い、保存先に転送される際に、読み取りに関する情報として同時に転送される CSV 形式のデータです。

(16) スキャン結果情報ファイルを生成しない場合は、「スキャン結果情報ファイルを生成しない」をチェックし、手順(18) に進んでください。

(17) スキャン結果情報ファイルに追加するデータを選択します。

列の順番を変えるには、列のヘッダをマウスでドラッグして入れ替えます。 指示に基づいて、スキャン結果情報ファイルに出力する内容をプレビューに 表示します。プレビューで確認しながら以下の設定を行います。

・列名の変更

列名を変更したい場合は列のヘッダのチェックボックス以外の部分をクリックすると列名の変更 (最大 32 文字)が行えます。

- 全ての列を選択 全ての列がチェックされます。
- 全ての列を解除全てのチェックが解除されます。
- ・列の並びをリセット列の順番をファイルの並び順にリセットします。
- ・保存ファイル名を出力する スキャン結果情報ファイルに保存ファイル名を出力します。
- ・保存ファイル名の位置 保存ファイル名の列が「行の先頭」か「行の最後」かを選択します。
- ・ラベルを出力するスキャン結果情報ファイルの1行目にラベルデータ出力します。

Note: ラベルはあらかじめ以下のフォルダの中に作成したテキストファイル(拡張子「.txt」)を入れておく事で、選択することが出来ます。

C:\ProgramData\YouthEngineering\DW-Scan III Service2.0\job\label

「Application Data」または「ProgramData」は隠しフォルダになっています。見つからない場合はフォルダオプションから「すべてのファイルとフォルダを表示する」が有効になっていることを確認してください。

スキャンファイル毎に生成する

チェックをした場合、1つのスキャンファイルに対して1つのスキャン結果情報ファイルを生成します。(スキャン結果情報ファイルのファイル名は、スキャンファイルと同じファイル名が適用されます。)チェックを外すと、1回のチェックイン中にスキャンした全ファイルに対して1つのスキャン結果情報ファイルに生成します。(スキャン結果情報ファイルのファイル名は、スキャン進捗情報ファイルと同じファイル名が適用されます。)

• 拡張子


拡張子を設定します。

- セパレータ文字列を区切る文字を指定します。
- ・列にデータを付加する 選択した列の前後に、文字列を付加することが出来ます。 (複数の列を指定することは出来ません。)




(18)「次へ」ボタンをクリックします。

3.1.4 テンプレートの保存



(19) CSV 連携設定をテンプレートに保存することができます。

テンプレートを保存しない場合は、 「保存しない」をチェックし、手順 (20) に進んでください。



テンプレートを保存する場合、次回同様 な設定でスキャン進捗情報ファイルを生 成する際に、各ステップで指定する手間 を省くことができます。

「保存する」をチェックし、「テンプレート名称」に保存するテンプレートの名称 を入力します。

テンプレートに保存できる設定は以下の とおりです。

- ・保存名の列選択 / 順番
- ・1 行目のスキップ
- ・スキャン進捗情報ファイルに付加する 列の指定
- ・スキャン結果情報ファイルの生成有無
- ・スキャン結果情報ファイルの各指定 (列選択 / 順番 / 保存ファイル名 / ラベル出力 / スキャンファイル毎に生成 / 拡張子 / セパレータ)



(20)「完了」ボタンをクリックして、ウィ ザードを完了します。


Note: 「CSV 連携読み取りを開始する」を チェックして、「完了」ボタンをクリッ クすると、生成したスキャン進捗情報 ファイルを開いて、3.2 で説明する、 CSV 連携を開始することができます。

3.2 CSV 連携の開始

DW-Scan III Service CSV 連携について記述します。

3.2.1 CSV 連携開始手順





(1) ツールメニューから「CSV 連携」を 選択します。

Note:ツールバーの「CSV 連携」ボタ ンをクリックしても、同様の操作が 行<u>え</u>ます。



(2) CSV 連携画面が表示されます。

(3) **をクリックすると、スキャン進** 歩情報ファイルを選択するウィンド ウが開きます。




(4) 作業を開始したいスキャン進捗情報 ファイルを選択し、「決定」ボタン をクリックします。

Note: すでに開いているスキャン進捗情報ファイルは、この一覧に表示されません。

Note:「表示フィルタ」を切り替えることで、未実施項目のあるスキャン進捗情報ファイルを抽出して表示することができます。

Note: 不要になったスキャン進捗情報 ファイルを削除するときは、該当す るスキャン進捗情報ファイルを選択 し、「削除」ボタンをクリックしま す。




(5) 指定したスキャン進捗情報ファイル の内容が表示されます。









Note: スキャン結果をクリックすると、 ポップアップメニューが表示され て、状態を「未実施」から「未実施 完了」変えることができます。チェッ クインを行った時、スキャン結果が 「未実施」のジョブのみが、スキャ ンリストに入ります。


「スキャン結果情報ファイルを生成 しない」の設定をした場合は、「完 了」ジョブを「未実施」に変更する 事が出来ます。

- ※「未実施完了」、「未実施」のジョ ブを「完了」に変更することは出来 ません。
- (6)「チェックイン開始」ボタンをクリッ クすると、チェックイン画面に切り 替わり、読み取り作業を開始できま す。
- (7)「CSV 連携中止」ボタンをクリック すると、スキャン進捗情報ファイル を閉じて、CSV 連携画面から、通常 の読み取り画面に切り替わります。

3.3 CSV 連携チェックイン

DW-Scan III Service CSV 連携チェックインについて記述します。

3.3.1 手順



(1) 3.2 を参照してチェックイン画面に 切り替えます。

スキャン進捗情報ファイルの中から、未実施になっているジョブが抽出されて表示されます。




(2) 「出力ファイル形式」に TIFF/PDF/ JPEG/XDW のいずれかを指定しま す。チェックアウトをする全ての文 書がこのフォーマットで保存されま す。

Note:DocuWorks が設置されていない場合は TIFF/PDF/JPEG の選択となり、 XDW は表示されません。

Note:JPEG 形式は、シングルページモードで、カラーモードがグレースケールまたはフルカラーの場合のみ指定できます。

(3)「自動傾き補正」「ゴミ取り」「回 転指定」などを必要に応じて設定し ます。



「詳細設定を開く」/「詳細設定を 閉じる」ボタンをクリックすること で、「詳細設定パネル」の表示/非 表示が切り替わります。詳細設定パ ネルでは、詳細な読み取り設定を行 うことができます。

Note: 詳細設定パネル (読み取りサイズ / カラーモード / 色別濃度調整) については、別冊の「DW-Scan III Service Version 2.0 取扱説明書」をご覧ください。




(4) 各ジョブの行「スキップ」をクリックしてチェックすると、そのジョブの読み取りは自動的にスキップされます。

Note: 読み取りする原稿がない場合など に使用します。




Note: リスト上で右クリックすると、全 てのジョブに対するスキップ解除を 簡単にすることできます。



(5) 原稿の読み取り後、保存する前に画像を表示して確認したい場合は、 「プレビュー」をチェックしてください。

読み取りを開始するジョブの行を選択して、「読み取り開始」ボタンを クリックします。

Note: 読み取りを開始した後は、開始するジョブの行やスキップ指定は変更できません。



- (6) スキャナに原稿を挿入し読み取りを行い ます。
- (7)「プレビュー」にチェックがある場合、 原稿を読み取り後にプレビューが表示 されます。

「保存する」

読み取りを保存して次のジョブに移ります。 (マルチページ読み取り中は、次のページに移ります。)

「再度読み取り」

読み取りを破棄して、もう一度読み取りを行います。 (ジョブは次に移りません)

「スキップ」

読み取りを破棄してスキップします。 (ジョブは次に移り、そのスキャン結果はスキップとして表示されます)

「読み取り中止」


読み取りを破棄して読み取りを中止します。 (ジョブは次に移りません)


「以降のビュー確認をしない」

チェック時、以降の読み取りはビュー確認無しで読み取り、保存を行います。

☞ をクリックすると詳細設定パネルの表示 / 非表示の切替ができます。

Note:CSV 連携のプレビューウィンドウでは、ファイル名の変更はできません。 その他の操作については別冊の「DW-Scan III Service Version 2.0 取扱説明書」 /「DW-Scan III Service Version 2.1 取扱説明書」をご覧ください。





(9) 全ての読み取りが終わったら、自動的に 読み取りが中止されます。 途中で読み取りを中止する場合は、「読

読み取ったジョブを保存する場合、 「チェックイン完了」ボタンをクリッ クします。


み取り中止」ボタンをクリックします。

Note: 環境設定の「チェックイン完了時の動作」の設定によって、「チェックイン完了」ボタンをクリックした後の処理が違います。

「チェックアウト画面を表示する」を指定してる場合: 保存の前に読み取ったジョブを確認することができます。 詳しくは「3.5 CSV 連携チェックアウト」を参照してください。

「直ちにチェックアウトする」を指定している場合: チェックアウト画面に移行せずに、読み取ったジョブは保存されます。

環境設定については、「3.7 CSV 連携環境設定」を参照してください。





(10)「チェックイン中止」ボタンをクリックすると、チェックイン画面を閉じて、CSV連携画面に切り替わります。この場合、スキャン完了したジョブは全て破棄されます。

3.4 CSV 連携マルチページの読み取り


チェックイン画面および再度チェックイン画面での、マルチページの読み取りについて記述します。

3.4.1 手順









(1)「シングルページモード/マルチページモード」の選択を「マルチページモード」にします。これで、現在のジョブはマルチページとして読み取りが行われ、原稿を挿入して保存を行っても次のジョブには移らなくなります。

Note: JPEG 形式ではマルチページモー ドを指定できません。

- (2) スキャン結果は、「ページ追加中」 の表示になります。
- (3) マルチページを終えるには、「マル チページ終了」ボタンをクリックし ます。

Note: 「シングルページ」に切り替える ことでも、マルチページの終了を指 示できます。この場合は、シングル ページに切り替えても良いかを問い 合わせる警告が表示されます。

(4) スキャン結果は「スキャン完了」に 変わり、アイコン表示は いとして表 示されます。 ジョブは次に移ります。


Note: 1 ページしか読み込んでいない場合は、シングルページとして処理をします。

Note: マルチページで読み取り中に「読み取り中止」ボタンをクリックした 場合、マルチページの終了になります。

3.5 CSV 連携チェックアウト


DW-Scan III Service CSV 連携チェックアウトについて記述します。 環境設定で、「チェックアウト画面を表示する」を選択しない場合は、チェック アウト画面は表示されません。

3.5.1 手順




- (1) 3.3 を参照してチェックアウト画面に 切り替えます。
- (2) スキャン進捗情報ファイルの中から、 チェックイン画面でスキャン完了し たジョブが抽出されて表示されま す。
- (3) チェックインリストの行をクリック すると、読み込んだ画像が表示され ます。
 - ・「前の文書」、「次の文書」ボタンをクリックすると、順次表示を切り替えます。
 - ・マルチページで読み込んだ文書は、 ページ移動ボタンをクリックすることで、各ページの画像を表示することができます。
 - ・表示倍率、表示位置を指定して画像を表示させることができます。
 - ・画像を回転して表示することもできます。但し画像の回転は保存データには反映しません。






- (5)「出力ファイル形式」に TIFF/PDF/ JPEG/XDW のいずれかを指定します。 チェックアウトをする全ての文書が このフォーマットで保存されます。
- Note:DocuWorks が設置されていない場合は TIFF/PDF/JPEG の選択となり、 XDW は表示されません。
- Note:JPEG 形式は、シングルページモードで、カラーモードがグレースケールまたはフルカラーの場合のみ指定できます。
- (6) 読み取りに間違いが見つかったり、 きれいに読み取れていない場合は、 各ジョブの行「再度チェックイン」 チェックボックスをチェックします。




チェックアウト処理の際に、LPR プリントを実施する場合は、各ジョブの「LPR プリント」をチェックします。



LPR プリントの出力先 / 部数を指定します。




Note: Hot Folder の機能は、別売の「C842 KIT」が必要になります。



Note: リスト上で右クリックすると、 すべてのジョブに対して、「再度 チェックイン」、「LPR プリント」 のオン / オフが指定できます。

「ジョブを削除」を指定すると、選択したジョブの削除が行えます。 削除したジョブはスキャン進捗情報で「未実施」となります。




(7) 読み取りに問題なければ、「チェックアウト」ボタンをクリックします。

チェックアウト対象の全てが保存先に転送されます。スキャン結果情報ファイルを生成する指定の場合は、スキャン結果情報ファイルも保存先に転送されます。

再度、読み取りを行うジョブがある 場合、「再度チェックイン」ボタン をクリックします。

再度チェックインについては、「3.6 CSV 連携再度チェックイン」を参照してください。




(8) チェックアウト処理が終わると、画面は最初の CSV 連携画面に切り替わり、先ほどチェックアウトを行ったジョブは全てスキャン結果が「完了」になります。


Note: 「未実施」が残っている場合、 「チェックイン開始」で再度チェッ クインから作業を始めることができ ます。

3.6 CSV 連携再度チェックイン

DW-Scan III Service CSV 連携再度チェックインについて記述します。

3.6.1 手順







再度チェックイン

data8

filename8-code8





- (1) 3.5 を参照してチェックアウト画面 で「再度チェックイン」ボタンをク リックすると再度チェックイン画面 に切り替わります。
- (2) チェックアウト画面で、再度チェックインに指定したジョブが抽出されて表示されます。各ジョブの「スキャン結果」は " 再度チェックイン" として表示されます。
- (3) 読み取り設定 / 詳細設定などを必要に応じて変更します。

Note:読み取り設定/詳細設定の内容は、 通常のチェックイン画面と同じで す。


(4) 各ジョブの行「スキップ」をチェックすると、そのジョブの読み取りは 自動的にスキップされます。

Note: 読み取りする原稿がない場合など に使用します。

Note: リスト上で右クリックすると、全 てのジョブに対するスキップ解除を 簡単にすることできます。

(5) 原稿の読み取り後、保存する前に画像を表示して確認したい場合は、「プレビュー」をチェックしてください。読み取りを開始するジョブの行を選択して、「読み取り開始」ボタンをクリックします。

Note: 読み取りを開始した後は、開始するジョブの行やスキップ指定は変更できません。



- (6) スキャナに原稿を挿入し、読み取りを行 います。
- (7)「プレビュー」にチェックがある場合、 原稿を読み取り後にプレビューが表示 されます。

「保存する」

読み取りを保存して次のジョブに移ります。 (マルチページ読み取り中は、次のページに移ります。)

「再度読み取り」

読み取りを破棄して、もう一度読み取りを行います。 (ジョブは次に移りません)

「スキップ」

読み取りを破棄してスキップします。 (ジョブは次に移り、そのスキャン結果はスキップとして表示されます)

「読み取り中止」

読み取りを破棄して読み取りを中止します。

(ジョブは次に移りません)

「以降のビュー確認をしない」

チェック時、以降の読み取りはビュー確認無しで読み取り、保存を行います。

★ をクリックすると詳細設定パネルの表示 / 非表示の切替ができます。


Note:CSV 連携のプレビューウィンドウでは、ファイル名の変更はできません。 その他の操作については別冊の「DW-Scan III Service Version 2.0 取扱説明書」 または「DW-Scan III Service Version 2.1 取扱説明書」をご覧ください。




- (8) 順次スキャナ機器に原稿を挿入し、読み 取り/保存します。スキャンリストの スキャン結果は「スキャン完了」に切 り替わっていきます。
- (9) 全ての読み取りが終わったら、自動的に 読み取りが中止されます。 途中で読み取りを中止する場合は、「読 み取り中止」ボタンをクリックします。

読み取ったジョブを保存する場合、 「チェックイン完了」ボタンをクリッ クします。

「チェックイン完了」により、スキャ ン完了したジョブの読み取りは新しい ものに取り代わり、チェックアウト画 面に切り替わります。







3.7 CSV 連携環境設定

CSV 連携に関する DW-Scan III Service の環境設定について記述します。

3.7.1 CSV 連携環境設定の説明





- (1)「ヘルプ」メニューから「環境設定」 を選択すると、環境設定のウィンド ウが表示されます。
- (2) CSV 連携に関する設定は、右下にあります。
- (3) 保存ファイル名 最大文字数 保存名に使用するファイル名の文字 列の制限値を指定します。 指定可能な範囲は 32 文字以上 256 文字以内です。
- (4) 保存ファイル名生成 結合文字 スキャン指示情報ファイルの列を組 み合わせてファイル名を生成する際 に結合する文字を指定します。 空文字は指定可能ですが、ファイル 名に使用できない文字は指定できま せん。
- (5) スキャン結果情報ファイル 拡張子 スキャン結果情報ファイルの拡張子 を指定します。 ファイル名に使用できない文字は、 指定できません。
- (6) チェックイン完了時の動作 チェックイン画面で「チェックイン 完了」ボタンをクリックしたとき に、チェックアウト画面を表示させ るかどうかを指定します。 「直ちにチェックアウトする」の場 合はチェックアウト画面を表示しな いで、すぐにチェックアウトが実行 されます。

第4章エラーメッセージ

4.1 エラーメッセージ一覧

4.1 エラーメッセージ一覧

4.1.1 CSV 連携設定ウィザード

◆スキャン指示情報ファイルを指定してください。スキャン指示情報ファイルを開くことができません。

[原因]

「対処〕

指定したスキャン指示情報ファイルが他のアプリケーションで開かれているか、使用しているコンピュータのユーザに読み取り権限がありません。

エクセルなどのアプリケーションで、開いているスキャン指示情報ファイルを閉じてください。

スキャン指示情報ファイルのアクセス権が、使用しているユーザに読み取り可能になっているかを確認してください。

◆スキャン指示情報ファイルを指定してください。スキャン指示情報ファイルのフォーマットが不正です。

[原因]

指定したスキャン指示情報ファイルのフォーマットが正しくありません。 CSV 形式で保存された、最低 1 行 1 列のデータが必要です。

「対処〕

スキャン指示情報ファイルのフォーマットを正しいものにしてください。

◆ファイル名に使用できない文字が含まれています。

\/:;,*?"<>|¥~

[原因]

保存ファイル名の指定で指定した列のデータに、ファイル名に使用できない文字が含まれているため、保存名として使用できません。

「対処〕

スキャン指示情報ファイルの保存ファイル名に使用するデータを正しいものにするか、保存ファイル名に使用する列を他の列に変えてみてください。

◆ファイル名は空文字にできません

[原因]

保存ファイル名の指定で指定した列のデータに、空文字があるため、保存 名として使用できません。

[対処]

スキャン指示情報ファイルの保存ファイル名に使用するデータを正しいものにするか、保存ファイル名に使用する列を他の列に変えてみてください。

◆同名のスキャン進捗情報ファイルがすでにあります。上書きしますか? 「原因〕

スキャン指示情報ファイルから、スキャン進捗情報ファイルは作成されますが、その名前はスキャン指示情報ファイルの名前が適用されます。

「対処〕

「別名で保存」をクリックすると、新しい名前を入力するウィンドウが表示されるので、名前を指定して保存します。「上書き」をクリックした場合は、すでに存在するスキャン進捗情報ファイルは、削除された後、新しいものに置き代わります。

スキャン作業中の情報などは全て失われてしまいますので、ご注意願いま す。

◆指定したスキャン進捗情報ファイルは現在使用中のため上書き保存できません。

[原因]

保存しようとした同名のスキャン進捗情報ファイルが、現在開かれている ため、上書き保存できません。

「対処〕

別名で保存するか、一旦ウィザードを終了し、開いているスキャン進捗情報ファイルを閉じてください。

第5章注意/制限事項

5.1 注意 / 制限事項

5.1 注意 / 制限事項

5.1.1 スキャン指示情報ファイルの列数

スキャン指示情報ファイルの列数は最大 256 列までしか使用できません。256 を超える列は無視され、列選択の画面に表示されません。

5.1.2 スキャン結果情報ファイルの拡張子

スキャン結果情報ファイルの拡張子に、「.tif」、「.pdf」、「.jpg」、「.xdw」は使用できません。

5.1.3 データ転送中のシングルページ、マルチページ切り替え

DocuScan C1500 / DocuWide 6055 からのデータ転送中にシングルページモードから、マルチページモードへ切り替えを行うと、転送中のデータからマルチページに変更されます。

同様に、データ転送中にマルチページモードから、シングルページモードに変更すると、転送中のデータからシングルページに変更されます。

5.1.4 MS-DOS デバイス名

MS-DOS デバイス名 (con、aux、lpt、prn、nul、lpt1 ~ 9、com1 ~ 9) はファイル名として使用できません。

指定を行った場合は「指定されたファイル名は、MS-DOS デバイス名です。 MS-DOS デバイス名は、予約語であり、ファイル名として使用できません。」 とエラーメッセージが表示され保存を行う事が出来ません。

5.1.5 「DW-Scan III Service」のバージョンについて

DW-Scan III Service 及び CSV 連携 KIT のバージョンは、必ず合わせてご使用ください。

CSV連携 KIT の Ver.2.0 を使用する場合、使用可能な DW-Scan III Service のバージョンは 2.0 または 2.1 です。

バージョンが異なる場合、CSV 連携 KIT は稼動しません。

5.1.6 アップデートインストールする場合の注意事項

(1) アップデートインストールの前に

パソコンや OS の変更により、以前のバージョンがインストールされていない PC にインストールする場合、以前のバージョンのインストール CD が必要です。インストールの前に手元に準備してください。

(2) アップデートインストールの実行

先に DW-Scan III Service Ver.2.0 または 2.1 をインストールしてください。 システム管理者の権限で、CSV 連携 KIT のアップデートインストーラ "DW-Scan3 2 0 00 CSV Update JP.exe"を実行します。

以前のバージョンがインストールされていない場合、次のメッセージが表示されます。



以前のバージョンのインストール CD を CD ドライブに挿入し、[OK] ボタンを クリックします。

以降の操作は、"2.1.1 インストール"の (5) 以降を参照してください。

(3) スキャン進捗情報ファイル、ラベル、テンプレートの継続利用 アップデートインストールした時、以前のバージョン (Ver.1.0/1.1) で作成 したスキャン進捗情報ファイル、ラベル、テンプレートを継続して利用す ることはできません。

継続して利用したい場合は、手動にて以下のフォルダ内のファイルをを新 しいフォルダへコピーしてください。

コピー元:

"C:\ProgramData\YouthEngineering\DW-Scan III Service1.0\log" コピー先:

"C:\ProgramData\YouthEngineering\DW-Scan III Service2.0\log"

Note:「Application Data」または「ProgramData」は隠しフォルダになっています。見つからない場合はフォルダオプションから「すべてのファイルとフォルダを表示する」が有効になっていることを確認してください。

索引

アルファベット	あ			
7 10 7 7 7 9 1	アンインストール8,9,10,12			
C	()			
CSV 連携マルチページの読み取り28 CSV 連携チェックアウト29	インストール6,7			
CSV 連携チェックイン24	え			
CSV 連携の開始22 CSV 連携設定ウィザード14	エラーメッセージ38			
CSV 連携設定 ワイザート14	か			
J	拡張子35			
JPEG30	完了23			
L	lt			
LPR プリント30	結合文字35			
P	さ			
PDF30	再度チェックイン28,30,32			
Т	最大文字数35			
TIFF30	L			
W	システム管理者6,10,43			
Windows 74	シングルページ28,42			
Windows 7	す			
Windows Server 20084	スキップ25,32			
Windows Server 2008 R24	スキャン完了27,28,29,34			
Windows Server 20164	スキャン結果23,28,31,32			
Windows Server 20194	スキャン結果情報ファイル			
X	18,19,20,21,23,31,18			
XDW30	スキャン指示情報ファイル			
XDW30	2,14,15,17,35,38,39,42			
	スキャン進捗情報ファイル2,9,12,14,15,17,2			
	1,22,23,24,29,30,39			
	スキャン進捗情報ファイルを削除22			

かな

5	5
チェックアウト画面29,32,34,35 チェックイン画面35 チェックイン完了35 チェックイン中止27,34	ラベル9,12,19,21 れ 列から指定しないで自動生成する16 列にデータを付加する20
テンプレート2,9,12,14,20 データ転送中42	
ひ	
表示フィルタ22	
<u></u>	
ファイル名に使用できない文字17,38 プレビュー19	
^	
ページ追加中28	
ほ	
保存ファイル名16,19,21,35,38,39 保存ファイル名の位置19	
ま	
マルチページ28,42 マルチページの終了28	
み	
未実施23 未実施完了23	
ф	
ユーザーアカウント制御6,10	
よ	
読み取り開始25,32	